



ИНСТРУКЦИИ

МАТРИЦА И ОПИСАНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ

Версия 2.4.1

Содержание

1	Описание привилегий	7
1.1	Domain Info - Read	7
1.2	Domain Controllers - Read	7
1.3	Domain Controllers - Drop	8
1.4	Domain Controllers - Create	8
1.5	Site Parameters - Read	9
1.6	Site Parameters - Add	10
1.7	Site Parameters - Modify	10
1.8	Site Domain Controllers - Add	10
1.9	Site Parameters - Delete	11
1.10	Replication Agreements - Read	11
1.11	Replication Agreements - Add	12
1.12	Replication Agreements - Modify	12
1.13	Replication Agreements - Delete	13
1.14	Domain Controllers - Modify	13
1.15	Sites - Read	14
1.16	Computer Group Policy Additional Parameters - Read	14
1.17	Computer Group Policy Additional Parameters - Manage	15
1.18	User Group Policy Additional Parameters - Read	16
1.19	User Group Policy Additional Parameters - Manage	16
1.20	Automation Tasks - Read	17
1.21	Automation Task Attributes - Manage	17
1.22	Automation Task Script - Manage	18
1.23	Automation Tasks Folders - Manage	18
1.24	Automation Tasks - Manage	19
1.25	Kerberos Services - Read	19
1.26	Kerberos Services - Add	20
1.27	Kerberos Services - Modify	20
1.28	Kerberos Services - Delete	21
1.29	Kerberos Configurations - Manage	21
1.30	Users and Groups Settings - Read	22

1.31 Users and Groups Settings - Manage	23
1.32 Domain Integrations - Manage	23
1.33 Roles - Read	24
1.34 Roles - Add	25
1.35 Roles - Modify	25
1.36 Roles Membership - Manage	26
1.37 Roles - Delete	27
1.38 Role Privileges - Add	27
1.39 Role Privileges - Modify	28
1.40 Role Privileges - Delete	29
1.41 Organization Units - Add	29
1.42 Organization Units - Delete	30
1.43 Organization Units - Modify	30
1.44 Organization Units - Read	31
1.45 Users Password - Modify	31
1.46 Users Block - Modify	32
1.47 Users - Add	32
1.48 Users - Modify	33
1.49 Users - Read	34
1.50 Users - Set organization unit	34
1.51 Users - Move to trash	35
1.52 Users - Return from trash	35
1.53 Users - Delete from trash	36
1.54 Users - Read trash	36
1.55 User groups - Add	37
1.56 User groups - Delete	38
1.57 User groups - Modify	38
1.58 User groups - Read	39
1.59 User groups - Set group membership	39
1.60 User groups - Set organization unit	40
1.61 Computers - Delete	41
1.62 Computers - Modify	41
1.63 Computers - Read	42
1.64 Computers - Remote access	42
1.65 Computers - Set organization unit	43
1.66 Computer groups - Add	44
1.67 Computer groups - Delete	44
1.68 Computer groups - Modify	45
1.69 Computer groups - Read	45

1.70 Computer groups - Set group membership	46
1.71 Computer groups - Set organization unit	47
1.72 Group Policies - Read	47
1.73 Group Policies - Add	48
1.74 Group Policies - Modify	49
1.75 Group Policies - Delete	49
1.76 Group Policies Computer Parameters - Manage	50
1.77 Group Policies User Parameters - Manage	50
1.78 Group Policies Membership - Manage	51
1.79 HBAC - Read	51
1.80 HBAC Rules - Add	52
1.81 HBAC Rules - Modify	53
1.82 HBAC Rules - Delete	53
1.83 HBAC Services - Add	54
1.84 HBAC Services - Modify	54
1.85 HBAC Services - Delete	55
1.86 HBAC Service Groups - Add	55
1.87 HBAC Service Groups - Modify	56
1.88 HBAC Service Groups - Delete	56
1.89 SUDO - Read	57
1.90 SUDO Rules - Add	57
1.91 SUDO Rules - Modify	58
1.92 SUDO Parameters - Manage	58
1.93 SUDO Rules - Delete	59
1.94 SUDO Commands - Add	59
1.95 SUDO Commands - Modify	60
1.96 SUDO Commands - Delete	60
1.97 SUDO Command Groups - Add	61
1.98 SUDO Command Groups - Modify	61
1.99 SUDO Command Groups - Delete	62
1.100 Password Policies - Read	62
1.101 Password Policies - Add	63
1.102 Password Policies - Modify	63
1.103 Password Policies - Delete	63
1.104 Software Policies - Read	64
1.105 Software Policies - Add	65
1.106 Software Policies - Modify	65
1.107 Software Policies - Delete	66
1.108 Software Policies Configurations - Manage	66

1.109	Software Policies Membership - Manage	67
1.110	Software Catalog - Read	67
1.111	Software Packages - Manage	68
1.112	Software Templates - Manage	68
1.113	Software Parameters - Manage	69
1.114	Software Groups - Manage	69
1.115	Software - Manage	70
1.116	Repositories - Add	70
1.117	Repositories - Read	71
1.118	Repositories - Modify	71
1.119	Repositories - Delete	72
1.120	Repository Servers - Create	72
1.121	Repository Servers - Read	73
1.122	Repository Servers - Modify	73
1.123	Repository Servers - Drop	74
1.124	Update Policies - Read	75
1.125	Update Policies - Add	75
1.126	Update Policies - Modify	76
1.127	Update Policies - Delete	76
1.128	Update Policies Sources list - Manage	77
1.129	Update Policies Computers - Manage	77
1.130	Automation Tasks Journal - Read	78
1.131	Automation Tasks Membership - Manage	78
1.132	Installation Servers - Create	79
1.133	Installation Servers - Modify	79
1.134	Installation Servers - Drop	80
1.135	Installation Servers - Read	81
1.136	Installation Server Computers - Manage	82
1.137	Installation Server Profiles - Manage	82
1.138	DNS Zones - Read	83
1.139	DNS Zones - Manage	83
1.140	DNS Forward Zones - Read	84
1.141	DNS Forward Zones - Modify	84
1.142	DNS Forward Zones - Delete	85
1.143	DNS Forward Zones - Add	85
1.144	DNS Global Configurations - Manage	86
1.145	DHCP - Read	86
1.146	DHCP Servers - Create	87
1.147	DHCP Servers - Modify	88

1.148	DHCP Configuration - Modify	88
1.149	DHCP Servers - Drop	89
1.150	NTP Servers - Read	89
1.151	External NTP Servers - Create	90
1.152	Root NTP Servers - Create	90
1.153	External NTP Servers - Drop	91
1.154	Root NTP Servers - Drop	91
1.155	Print Servers - Read	92
1.156	Print Servers - Create	92
1.157	Print Servers - Modify	93
1.158	Print Servers - Drop	94
1.159	Printers - Manage	94
1.160	File Servers - Read	95
1.161	File Servers - Create	96
1.162	File Servers - Modify	96
1.163	File Server Folders - Manage	97
1.164	File Servers - Drop	97
1.165	Global Catalog - Read	98
1.166	Global Catalog - Add	98
1.167	Global Catalog - Delete	99
1.168	Monitoring Event Logs - Read	100
1.169	Monitoring Servers - Read	100
1.170	Monitoring Servers - Create	101
1.171	Monitoring Servers - Modify	101
1.172	Monitoring Servers - Drop	102
1.173	Dashboards - Read	102
1.174	Event Log Servers - Create	103
1.175	Event Log Servers - Drop	103
1.176	Event Log Servers - Modify	104
1.177	Event Log Servers - Read	105
1.178	Event Registration Rules - Read	105
1.179	Event Registration Rules - Add	106
1.180	Event Registration Rules - Modify	106
1.181	Event Registration Rules - Delete	107
1.182	MS AD and ALD Pro Controllers - Read	107
1.183	MS AD and ALD Pro Controllers - Create	108
1.184	MS AD and ALD Pro Controllers - Modify	109
1.185	MS AD and ALD Pro Controllers - Drop	109
1.186	Organizational Units Mapping - Read	110

1.187	Organizational Units Mapping - Manage	110
1.188	Synchronization Tree - Read	111
1.189	Synchronization Tree - Manage	111
1.190	Attributes Mapping - Read	112
1.191	Attributes Mapping - Manage	112
1.192	Repository Versions - Manage	113
1.193	PA Servers - Read	113
1.194	Subsystems - Read	114
2	Матрица привилегий	115
2.1	Обозначения	115
2.2	Управление доменом	115
2.3	Пользователи и группы	116
2.4	Групповые политики	118
2.5	Установка и обновление ПО	119
2.6	Автоматизация	120
2.7	Роли и службы сайта	120
2.8	Мониторинг	122
2.9	Журнал событий	122
2.10	Модуль синхронизации	123

Описание привилегий

1.1. Domain Info - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть общую информацию о домене (Управление доменом/Общая информация вкладки: Работоспособность домена, Состав системы, Граф топологии, Параметры домена).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Общая информация

1.2. Domain Controllers - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список контроллеров доменов (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Контроллеры домена);
- Видеть карточки контроллеров доменов (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Контроллеры домена/<Контроллер домена>);
- Видеть журнал изменений (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Контроллеры домена/<Контроллер домена>/Журнал истории изменений).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.3. Domain Controllers - Drop

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять контроллеры домена (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Контроллеры домена/<Контроллер домена>) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.4. Domain Controllers - Create

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые контроллеры домена (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Контроллеры домена) на указанном сайте.

Вместе с Global Catalog - Add позволяет:

- Добавить роль глобального каталога при создании контроллера домена (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Контроллеры домена) при помощи признака «Назначить роль глобального каталога» на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.5. Site Parameters - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список сайтов домена (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Сайты);
- Видеть карточки сайтов домена (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Сайты/<Сайт>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.6. Site Parameters - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые сайты (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Сайты).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.7. Site Parameters - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять сайты (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Сайты/<Сайт>/вкладка Основное).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.8. Site Domain Controllers - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Назначать для сайтов контроллеры домена (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Сайты/<Сайт>/вкладка Контроллеры домена).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.9. Site Parameters - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять сайты (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Сайты/<Сайт>/вкладка Основное).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.10. Replication Agreements - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список соглашений о репликациях (Управление доменом/Сайты и

службы/вкладка Соглашения о репликации);

- Видеть карточки соглашений о репликациях (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Соглашения о репликации/<Соглашение о репликации>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.11. Replication Agreements - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые соглашения о репликации (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Соглашения о репликации).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.12. Replication Agreements - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять соглашения о репликации (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка

Соглашения о репликации/<Соглашение о репликации>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.13. Replication Agreements - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять соглашения о репликации (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Соглашения о репликации/<Соглашение о репликации>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.14. Domain Controllers - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Обновлять сервер контроллера домена на указанном сайте (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Контроллеры домена/<Контроллер домена>/кнопка «Обновить ALD Pro»).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.15. Sites - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список сайтов (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Сайты);
- Видеть карточки сайтов (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Сайты/<Сайт>).

Для отображения содержимого вкладки «Подсистемы сайта» на роль должна быть назначена добавочная привилегия Computers - Read.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Сайты и службы

1.16. Computer Group Policy Additional Parameters - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список параметров компьютеров (Управление доменом/Доп. параметры групповых политик/вкладка Параметры компьютеров);
- Видеть список папок компьютеров (Управление доменом/Доп. параметры групповых политик/вкладка Параметры компьютеров);
- Видеть карточки параметров компьютеров (Управление доменом/Доп. параметры групповых политик/вкладка Параметры компьютеров/<Параметр компьютеров>);
- Видеть карточки папок параметров компьютеров (Управление доменом/Доп. параметры групповых политик/вкладка Параметры компьютеров/<Папка параметров компьютеров>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Доп. параметры групповых политик

1.17. Computer Group Policy Additional Parameters - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять папками параметров компьютеров (Управление доменом/Доп. параметры групповых политик/вкладка Параметры компьютеров): создавать, редактировать, удалять;
- Управлять параметрами компьютеров (Управление доменом/Доп. параметры групповых политик/вкладка Параметры компьютеров): создавать, редактировать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Доп. параметры групповых политик

1.18. User Group Policy Additional Parameters - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список параметров пользователей (Управление доменом/Доп. параметры групповых политик/вкладка Параметры пользователей);
- Видеть карточки параметров пользователей (Управление доменом/Доп. параметры групповых политик/вкладка Параметры пользователей/<Параметр пользователей>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Доп. параметры групповых политик

1.19. User Group Policy Additional Parameters - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять папками параметров пользователей (Управление доменом/Доп. параметры групповых политик/вкладка Параметры пользователей): создавать, редактировать, удалять;
- Управлять параметрами пользователей (Управление доменом/Доп. параметры групповых политик/вкладка Параметры пользователей): создавать, редактировать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Доп. параметры групповых политик

1.20. Automation Tasks - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список папок заданий автоматизации (Управление доменом/Каталог заданий автоматизации);
- Видеть список заданий автоматизации (Управление доменом/Каталог заданий автоматизации);
- Видеть карточки папок заданий автоматизации (Управление доменом/Каталог заданий автоматизации/<Папка заданий автоматизации>);
- Видеть карточки заданий автоматизации (Управление доменом/Каталог заданий автоматизации/<Задание автоматизации>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Каталог заданий автоматизации

1.21. Automation Task Attributes - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять атрибутами задания автоматизации (Управление доменом/Каталог заданий автоматизации/<Задание автоматизации>/вкладка Атрибуты задания): создавать, редактировать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Каталог заданий автоматизации

1.22. Automation Task Script - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять конфигурацией скрипта задания автоматизации(Управление доменом/Каталог заданий автоматизации/<Задание автоматизации>/вкладка Конфигурация скрипта): редактировать.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Каталог заданий автоматизации

1.23. Automation Tasks Folders - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять папками заданий автоматизации (Управление доменом/Каталог заданий автоматизации): создавать, редактировать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Каталог заданий автоматизации

1.24. Automation Tasks - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять заданиями автоматизации (Управление доменом/Каталог заданий автоматизации): создавать, редактировать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Каталог заданий автоматизации

1.25. Kerberos Services - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список служб Kerberos (Управление доменом/Службы и параметры Kerberos/вкладка Службы);

- Видеть карточки служб Kerberos (Управление доменом/Службы и параметры Kerberos/вкладка Службы/<Служба>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Службы и параметры Kerberos

1.26. Kerberos Services - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые службы Kerberos (Управление доменом/Службы и параметры Kerberos/вкладка Службы).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Службы и параметры Kerberos

1.27. Kerberos Services - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять службы Kerberos (Управление доменом/Службы и параметры Kerberos/вкладка Службы/<Служба>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Службы и параметры Kerberos

1.28. Kerberos Services - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять службы Kerberos (Управление доменом/Службы и параметры Kerberos/вкладка Службы/<Служба>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Службы и параметры Kerberos

1.29. Kerberos Configurations - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять политикой билетов Kerberos (Управление доменом/Службы и параметры Kerberos/вкладка Политика билетов Kerberos): редактировать.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Службы и параметры Kerberos

1.30. Users and Groups Settings - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список параметров пользователей (Управление доменом/Пользователи и группы/вкладка Параметры пользователей);
- Видеть список параметров групп (Управление доменом/Пользователи и группы/вкладка Параметры групп);
- Видеть список POSIX идентификаторов (Управление доменом/Пользователи и группы/вкладка POSIX идентификаторы);
- Видеть список атрибутов пользователей (Управление доменом/Пользователи и группы/вкладка Атрибуты пользователей);
- Видеть карточки атрибутов пользователей (Управление доменом/Пользователи и группы/вкладка Атрибуты пользователей/<Атрибут пользователей>).

Вместе с Users - Read позволяет:

- Видеть список дополнительных параметров пользователей (Пользователи компьютеры/Пользователи/<Пользователь>/вкладка Дополнительные сведения).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Пользователи и группы

1.31. Users and Groups Settings - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять параметрами пользователей (Управление доменом/Пользователи и группы/вкладка Параметры пользователей): редактировать;
- Управлять параметрами групп (Управление доменом/Пользователи и группы/вкладка Параметры групп): добавлять, удалять;
- Управлять диапазонами POSIX идентификаторов (Управление доменом/Пользователи и группы/вкладка POSIX идентификаторы): создавать, удалять;
- Управлять атрибутами пользователей (Управление доменом/Пользователи и группы/вкладка Атрибуты пользователей): создавать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Пользователи и группы

1.32. Domain Integrations - Manage

Подробное описание

Совместно с членством в группах trust admins и ald trust admin привилегия позволяет:

- Видеть список доверительных отношений (Управление доменами/Интеграция с доменами/вкладка Доверительные отношения);
- Видеть список миграций с MS AD (Управление доменами/Интеграция с доменами/вкладка Миграции с MS AD);
- Управлять записями в LDAP связанными с доверительными отношениями и миграциями: создавать, редактировать, удалять;

- Управлять миграциями с MS AD и доверительными отношениями (Управление доменами/Интеграция с доменами/вкладка Доверительные отношения): создавать, удалять.

Для выполнения корректной миграции требуются привилегии Organization Units - Add, Organization Units - Delete, Organization Units - Modify, Organization Units - Read, User groups - Add, User groups - Delete, User groups - Modify, User groups - Read, Users - Modify, Users - Add, Users - Move to trash, Users - Delete from trash, Users - Read.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Интеграция с доменами

1.33. Roles - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список ролей (Управление доменом/Роли и права доступа);
- Видеть карточки ролей (Управление доменом/Роли и права доступа/<Роль>);
- Видеть роли пользователя в карточке пользователя (Пользователи и компьютеры/Пользователи/<Пользователь>/вкладка Роли);
- Видеть роли группы пользователей в карточке группы пользователей (Пользователи и компьютеры/Группы пользователей/<Группа пользователей>/вкладка Роли).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Роли и права доступа

1.34. Roles - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать и копировать роли (Управление доменом/Роли и права доступа).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Роли и права доступа

1.35. Roles - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять описание роли и ее состояние (Управление доменом/Роли и права доступа/<Роль>/вкладка Основное).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Роли и права доступа

1.36. Roles Membership - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять назначением ролей на пользователей и группы пользователей (Управление доменом/Роли и права доступа/<Роль>/вкладка Пользователи): добавлять, удалять;
- Управлять назначением ролей на пользователей (Пользователи и компьютеры/Пользователи/<Пользователь>/вкладка Роли): добавлять, удалять;
- Управлять назначением ролей на группы пользователей (Пользователи и компьютеры/Группы пользователей/<Группа пользователей>/вкладка Роли): добавлять, удалять.

Внимание: Важно использовать привилегию **Roles Membership - Manage** с осторожностью. Пользователь, на которого назначена роль, привязанная к корневому подразделению домена с установленным признаком **Включая дочерние подразделения**, в составе которой есть данная привилегия, получает возможность как назначать любые роли на любого пользователя, получая таким образом возможность назначить набор ролей, аналогичный роли **ALDPRO - Main Administrator**, так и снимать назначение уже назначенных ролей с любых пользователей домена, что приведет к лишению этих пользователей имеющихся у них привилегий.

Вместе с User groups - Set group membership позволяет:

- Управлять составом пользователей в группе пользователей (Пользователи и компьютеры/Группы пользователей/<Группа пользователей>/вкладка Пользователи): добавлять, удалять;
- Управлять составом групп пользователей в группе пользователей (Пользователи и компьютеры/Группы пользователей/<Группа пользователей>/вкладка Группы): добавлять, удалять.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна

распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Роли и права доступа

1.37. Roles - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять роли (Управление доменом/Роли и права доступа/<Роль>/вкладка Основное).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Роли и права доступа

1.38. Role Privileges - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Добавлять привилегии в состав роли (Управление доменом/Роли и права доступа/<Роль>/вкладка Привилегии).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Роли и права доступа

1.39. Role Privileges - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять сайт для привилегий, у которых есть ограничение по сайту (Управление доменом/Роли и права доступа/<Роль>/вкладка Привилегии/<Привилегия>).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Роли и права доступа

1.40. Role Privileges - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять привилегии из состава роли (Управление доменом/Роли и права доступа/<Роль>/вкладка Привилегии/<Привилегия>).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Управление доменом:

- Роли и права доступа

1.41. Organization Units - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые подразделения (Пользователи и компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>).

Для корректной работы роль, в которой состоит данная привилегия, должна распространяться на подразделение, которое указывается родительским.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Организационная структура

1.42. Organization Units - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять подразделения (Пользователи и компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>/вкладка Основное).

Для корректной работы роль, в которой состоит данная привилегия, должна распространяться на удаляемое подразделение.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Организационная структура

1.43. Organization Units - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять параметры подразделений (Пользователи и компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>/вкладка Основное).

Для корректной работы роль, в которой состоит данная привилегия, должна распространяться на изменяемое подразделение.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Организационная структура

1.44. Organization Units - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть дерево подразделений (Пользователи и компьютеры/Организационная структура);
- Видеть карточки подразделений (Пользователи и компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Организационная структура

1.45. Users Password - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Сбрасывать пароль для пользователя (Пользователи и компьютеры/Пользователи/<Пользователь>/вкладка Основное).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Пользователи

1.46. Users Block - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Блокировать и разблокировать пользователя (Пользователи и компьютеры/Пользователи).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Пользователи

1.47. Users - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новых пользователей (Пользователи и компьютеры/Пользователи).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Пользователи

1.48. Users - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять пользователей (кроме выбора подразделения) (Пользователи и компьютеры/Пользователи/<Пользователь>).

Вместе с Users and Groups Settings - Read позволяет:

- Изменять дополнительные параметры пользователя (Пользователи компьютеры/Пользователи/<Пользователь>/вкладка Дополнительные сведения).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Пользователи

1.49. Users - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список пользователей (Пользователи и компьютеры/Пользователи);
- Видеть карточки пользователей (Пользователи и компьютеры/Пользователи/<Пользователь>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Пользователи

1.50. Users - Set organization unit

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять составом пользователей в подразделениях (Пользователи и компьютеры/Пользователи/<Пользователь>/вкладка Основное);
- Управлять составом пользователей в подразделениях (Пользователи и компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>/вкладка Пользователи).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

- Пользователи и компьютеры:
 - Пользователи
- Пользователи и компьютеры:
 - Организационная структура

1.51. Users - Move to trash

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Перемещать пользователей в корзину (Пользователи и компьютеры/Пользователи/<Пользователь>).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

- Пользователи и компьютеры:
 - Пользователи
- Пользователи и компьютеры:
 - Корзина

1.52. Users - Return from trash

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Восстанавливать пользователей из корзины (Пользователи и компьютеры/Корзина).

Для корректной работы роль, в которой состоит данная привилегия, должна распространяться на корневое подразделение.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

- Пользователи и компьютеры:
 - Корзина
- Пользователи и компьютеры:
 - Пользователи

1.53. Users - Delete from trash

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Окончательно удалять пользователей из корзины.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Корзина

1.54. Users - Read trash

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список пользователей в корзине (Пользователи и компьютеры/Корзина);
- Видеть карточки пользователей в корзине (Пользователи и компьютеры/Корзина/<Пользователь>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Корзина

1.55. User groups - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые группы пользователей (Пользователи и компьютеры/Группы пользователей).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Группы пользователей

1.56. User groups - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять группы пользователей (Пользователи и компьютеры/Группы пользователей/<Группа пользователей>).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Группы пользователей

1.57. User groups - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять параметры групп пользователей (кроме выбора подразделения) (Пользователи и компьютеры/Группы пользователей/<Группа пользователей>/вкладка Основное).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Группы пользователей

1.58. User groups - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список групп пользователей (Пользователи и компьютеры/Группы пользователей);
- Видеть карточки групп пользователей (Пользователи и компьютеры/Группы пользователей/<Группа пользователей>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Группы пользователей

1.59. User groups - Set group membership

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять составом пользователей в группе пользователей (Пользователи и компьютеры/Группы пользователей/<Группа пользователей>/вкладка Пользователи и Пользователи и компьютеры/Пользователи/<Пользователь>/Группы);
- Управлять составом групп пользователей в группе пользователей (Пользователи и компьютеры/Группы пользователей/<Группа пользователей>/вкладка Группы).

Для управления составом групп, на которые назначены роли требуется дополнительная привилегия Roles Membership - Manage.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

- Пользователи и компьютеры:
 - Группы пользователей
- Пользователи и компьютеры:
 - Пользователи

1.60. User groups - Set organization unit

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять составом групп пользователей в подразделениях (Пользователи и компьютеры/Группы пользователей/<Группа пользователей>/вкладка Основное);
- Управлять составом групп пользователей в подразделениях (Пользователи и компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>/вкладка Пользователи).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

- Пользователи и компьютеры:
 - Группы пользователей

- Пользователи и компьютеры:
 - Организационная структура

1.61. Computers - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять компьютеры (Пользователи и компьютеры/Компьютеры и Пользователи и компьютеры/Компьютеры/<Компьютер>/вкладка Основное).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Компьютеры

1.62. Computers - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять параметры компьютеров (Пользователи и компьютеры/Компьютеры/<Компьютер> вкладки Основное (кроме выбора подразделения), Группы).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Компьютеры

1.63. Computers - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список компьютеров (Пользователи и компьютеры/Компьютеры);
- Видеть карточки компьютера (Пользователи и компьютеры/Компьютеры/<Компьютер>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Компьютеры

1.64. Computers - Remote access

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Осуществлять удаленный доступ к компьютеру (Пользователи и компьютеры/Компьютеры/<Компьютер>/Удаленный доступ).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна

распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Компьютеры

1.65. Computers - Set organization unit

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять составом компьютеров в подразделениях (Пользователи и компьютеры/Компьютеры/<Компьютер>/вкладка Основное или Пользователи и компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>/вкладка Компьютеры).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

- Пользователи и компьютеры:
 - Компьютеры
- Пользователи и компьютеры:
 - Организационная структура

1.66. Computer groups - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые группы компьютеров (Пользователи и компьютеры/Группы компьютеров).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Группы компьютеров

1.67. Computer groups - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять группы компьютеров (Пользователи и компьютеры/Группы компьютеров/<Группа компьютеров>/вкладка Основное).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Группы компьютеров

1.68. Computer groups - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять параметры группы компьютеров (кроме выбора подразделения) (Пользователи и компьютеры/Группы компьютеров/<Группа компьютеров>/вкладка Основное).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Группы компьютеров

1.69. Computer groups - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список групп компьютеров (Пользователи и компьютеры/Группы компьютеров);
- Видеть карточки групп компьютеров (Пользователи и компьютеры/Группы компьютеров/<Группа компьютеров>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Пользователи и компьютеры:

- Группы компьютеров

1.70. Computer groups - Set group membership

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять составом компьютеров в группе компьютеров (Пользователи и компьютеры/Группы компьютеров/<Группа компьютеров>/вкладка Компьютеры);
- Управлять составом групп компьютеров в группе компьютеров (Пользователи и компьютеры/Группы компьютеров/<Группа компьютеров>/вкладка Группы).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

- Пользователи и компьютеры:
 - Группы компьютеров
- Пользователи и компьютеры:
 - Компьютеры

1.71. Computer groups - Set organization unit

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять составом групп компьютеров в подразделениях (Пользователи и компьютеры/Группы компьютеров/<Группа компьютеров>/вкладка Основное или Пользователи и компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>/вкладка Компьютеры).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

- Пользователи и компьютеры:
 - Группы компьютеров
- Пользователи и компьютеры:
 - Организационная структура

1.72. Group Policies - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список групповых политик (Групповые политики/Групповые политики);
- Видеть карточки групповых политик (Групповые политики/Групповые политики/<Групповая политика>).

Вместе с привилегией Organizational Units - Read позволяет:

- Видеть список групповых политик в карточке подразделения (Пользователи и

компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>/вкладка Групповые политики);

- Видеть карточки групповых политик в карточке подразделения (Пользователи и компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>/вкладка Групповые политики/<Групповая политика>).

Вместе с привилегией Users - Read позволяет:

- Видеть список групповых политик в карточке пользователя (Пользователи и компьютеры/Пользователи/<Пользователь>/вкладка Групповые политики).

Вместе с привилегией Computers - Read позволяет:

- Видеть список групповых политик в карточке компьютера (Пользователи и компьютеры/Компьютеры/<Компьютер>/вкладка Групповые политики).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Групповые политики

1.73. Group Policies - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые групповые политики (Групповые политики/Групповые политики).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Групповые политики

1.74. Group Policies - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять групповые политики (Групповые политики/Групповые политики/<Групповая политика>/вкладка Основное).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Групповые политики

1.75. Group Policies - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять групповые политики (Групповые политики/Групповые политики/<Групповая политика>/вкладка Основное).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Групповые политики

1.76. Group Policies Computer Parameters - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять значениями параметров компьютеров (Групповые политики/Групповые политики/<Групповая политика>/вкладка Параметры компьютеров): редактировать, удалять;
- Управлять конфигурациями с типом «Компьютеры» (Групповые политики/Групповые политики/<Групповая политика>/вкладка Конфигурация политики): редактировать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Групповые политики

1.77. Group Policies User Parameters - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять значениями параметров пользователей (Групповые политики/Групповые политики/<Групповая политика>/вкладка Параметры пользователей): редактировать;
- Управлять конфигурациями с типом «Пользователи» (Групповые политики/Групповые политики/<Групповая политика>/вкладка Конфигурация политики): редактировать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Групповые политики

1.78. Group Policies Membership - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять политиками для подразделений (Групповые политики/Групповые политики/<Групповая политика>/вкладка Подразделения): добавлять, удалять;

Управлять политиками для подразделений (Пользователи и компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>/вкладка Групповые политики): добавлять, удалять, изменять приоритет.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделения, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Групповые политики

1.79. NBAC - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список правил NBAC (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Правила NBAC);

- Видеть список служб NВАС (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Службы NВАС);
- Видеть список групп служб NВАС (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Группы служб NВАС);
- Видеть карточки правил NВАС (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Правила NВАС/<Правило NВАС>);
- Видеть карточки служб NВАС (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Службы NВАС/<Служба NВАС>);
- Видеть карточки групп служб NВАС (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Группы служб NВАС/<Группа служб NВАС>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики доступа к узлу

1.80. NВАС Rules - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые правила NВАС (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Правила NВАС).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики доступа к узлу

1.81. HBAC Rules - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять правила HBAC (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Правила HBAC/<Правило HBAC>).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи и компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики доступа к узлу

1.82. HBAC Rules - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять правила HBAC (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Правила HBAC/<Правило HBAC>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики доступа к узлу

1.83. HBAC Services - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые службы HBAC (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Службы HBAC).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики доступа к узлу

1.84. HBAC Services - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять службы HBAC (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Правила HBAC/<Служба HBAC>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики доступа к узлу

1.85. HBAC Services - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять службы HBAC (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Правила HBAC/<Служба HBAC>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики доступа к узлу

1.86. HBAC Service Groups - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые группы служб HBAC (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Группы служб HBAC).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики доступа к узлу

1.87. HBAC Service Groups - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять группы служб HBAC (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Группы служб HBAC/<Группа служб HBAC>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики доступа к узлу

1.88. HBAC Service Groups - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять группы служб HBAC (Групповые политики/Политики доступа к узлу/вкладка Группы служб HBAC/<Группа служб HBAC>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики доступа к узлу

1.89. SUDO - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список правил SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Правила SUDO);
- Видеть список команд SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Команды SUDO);
- Видеть список групп команд SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Группы команд SUDO);
- Видеть карточки правил SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Правила SUDO/<Правило SUDO>);
- Видеть карточки команд SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Команды SUDO/<Команда SUDO>);
- Видеть карточки групп команд SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Группы команд SUDO/<Группа команд SUDO>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики повышения привилегий

1.90. SUDO Rules - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые правила SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Правила SUDO).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики повышения привилегий

1.91. SUDO Rules - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять правила SUDO, кроме вкладки Параметры (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Правила SUDO/<Правило SUDO>).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят пользователи и компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики повышения привилегий

1.92. SUDO Parameters - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять параметрами SUDO для правил SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Правила SUDO/<Правило SUDO>/вкладка Параметры): создавать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики повышения привилегий

1.93. SUDO Rules - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять правила SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Правила SUDO/<Правило SUDO>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики повышения привилегий

1.94. SUDO Commands - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые команды SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Команды SUDO).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики повышения привилегий

1.95. SUDO Commands - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять команды SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Команды SUDO/<Команда SUDO>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики повышения привилегий

1.96. SUDO Commands - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять команды SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Команды SUDO/<Команда SUDO>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики повышения привилегий

1.97. SUDO Command Groups - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые группы команд SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Группы команд SUDO).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики повышения привилегий

1.98. SUDO Command Groups - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять группы команд SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Группы команд SUDO/<Группа команд SUDO>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики повышения привилегий

1.99. SUDO Command Groups - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять группы команд SUDO (Групповые политики/Политики повышения привилегий/вкладка Группы команд SUDO/<Группа команд SUDO>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики повышения привилегий

1.100. Password Policies - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список политик паролей (Групповые политики/Политики паролей);
- Видеть карточки политик паролей (Групповые политики/Политики паролей/<Политика паролей>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики паролей

1.101. Password Policies - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые политики паролей (Групповые политики/Политики паролей).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики паролей

1.102. Password Policies - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять политики паролей (Групповые политики/Политики паролей/<Политика паролей>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики паролей

1.103. Password Policies - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять политики паролей (Групповые политики/Политики паролей/<Политика паролей>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Групповые политики:

- Политики паролей

1.104. Software Policies - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список политик ПО (Установка и обновление ПО/Политики ПО);
- Видеть карточки политик ПО (Установка и обновление ПО/Политики ПО/<Политика ПО>).

Вместе с привилегией Organizational Units - Read позволяет:

- Видеть параметры ПО в подразделениях (Пользователи и компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>/вкладка Политики ПО).

Вместе с привилегией Computers - Read позволяет:

- Видеть параметры ПО в карточке компьютера (Пользователи и компьютеры/Компьютеры/<Компьютер>/вкладка Назначение ПО).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Политики ПО

1.105. Software Policies - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые политики ПО (Установка и обновление ПО/Политики ПО).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Политики ПО

1.106. Software Policies - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять политики ПО (Установка и обновление ПО/Политики ПО/<Политика ПО>/вкладка Основное).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Политики ПО

1.107. Software Policies - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять политики ПО (Установка и обновление ПО/Политики ПО/<Политика ПО>/вкладка Основное);
- Удалять ПО из политики ПО (Установка и обновление ПО/Политики ПО/<Политика ПО>/вкладка Конфигурация политики);
- Удалять подразделения из политики ПО (Установка и обновление ПО/Политики ПО/<Политика ПО>/Вкладка Подразделения).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Политики ПО

1.108. Software Policies Configurations - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Добавлять ПО в политику ПО (Установка и обновление ПО/Политики ПО/<Политика ПО>/вкладка Каталог ПО);
- Удалять ПО из политики ПО (Установка и обновление ПО/Политики ПО/<Политика ПО>/вкладка Конфигурация политики).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Политики ПО

1.109. Software Policies Membership - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять подразделениями из политиках ПО (Установка и обновление ПО/Политики ПО/<Политика ПО>/Вкладка Подразделения): добавлять, удалять;
- Управлять параметрами ПО в подразделениях (Пользователи и компьютеры/Организационная структура/<Подразделение>/вкладка Политики ПО): добавлять, удалять, изменять приоритет параметра;
- Управлять параметрами ПО в карточке компьютера (Пользователи и компьютеры/Компьютеры/<Компьютер>/вкладка Назначение ПО): редактировать.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Политики ПО

1.110. Software Catalog - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список программного обеспечения, пакетов и разделов (групп) ПО (Установка и обновление ПО/ Каталог ПО/вкладка Каталог ПО);
- Видеть карточки разделов (групп) ПО (Установка и обновление ПО/ Каталог ПО/вкладка Каталог ПО/<Группа ПО>);

- Видеть карточки записей ПО (Установка и обновление ПО/ Каталог ПО/вкладка Каталог ПО/<ПО>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Каталог ПО

1.111. Software Packages - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять пакетами ПО (Установка и обновление ПО/ Каталог ПО/вкладка Каталог ПО/<ПО>/вкладка Пакеты): просматривать, создавать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Каталог ПО

1.112. Software Templates - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять шаблонами конфигурации ПО (Установка и обновление ПО/ Каталог ПО/вкладка Каталог ПО/<ПО>/вкладка Шаблоны конфигурации): просматривать,

создавать, редактировать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Каталог ПО

1.113. Software Parameters - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять параметрами ПО (Установка и обновление ПО/ Каталог ПО/вкладка Каталог ПО/<ПО>/вкладка Параметры): просматривать, создавать, редактировать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Каталог ПО

1.114. Software Groups - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять разделами (группами) ПО (Установка и обновление ПО/ Каталог ПО/вкладка Каталог ПО): создавать, редактировать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Каталог ПО

1.115. Software - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять ПО (Установка и обновление ПО/ Каталог ПО/вкладка Каталог ПО): создавать, редактировать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Каталог ПО

1.116. Repositories - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые репозитории ПО (Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Репозитории ПО).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Репозитории ПО

1.117. Repositories - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список репозитория ПО (Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Репозитории ПО);
- Видеть карточки репозитория ПО (Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Репозитории ПО/ <Репозиторий> вкладка Основное).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Репозитории ПО

1.118. Repositories - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять параметры репозитория ПО (Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Репозитории ПО/ <Репозиторий> вкладка Основное).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Репозитории ПО

1.119. Repositories - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять репозитории ПО (Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Репозитории ПО/ <Репозиторий> вкладка Основное).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Репозитории ПО

1.120. Repository Servers - Create

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые серверы репозитория ПО (Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Серверы репозитория ПО) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Репозитории ПО

1.121. Repository Servers - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список серверов репозиториев ПО (Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Серверы репозиториев ПО);
- Видеть карточки серверов репозиториев ПО (Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Серверы репозиториев ПО/<Сервер репозиториев ПО>);
- Видеть журнал изменений (Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Серверы репозиториев ПО/<Сервер репозиториев ПО>/Журнал истории изменений).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Репозитории ПО

1.122. Repository Servers - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять любой сайт основного сервера репозиториев ПО(Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Серверы репозиториев ПО/<Сервер репозиториев ПО>

вкладка Основное) на указанный в привилегии;

- Обновлять серверы репозитория ПО на указанном сайте (Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Серверы репозитория ПО/<Сервер репозитория ПО> вкладка Основное/кнопка «Обновить ALD Pro»).

Смена сайта для резервного сервера репозитория ПО недоступна.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Репозитории ПО

1.123. Repository Servers - Drop

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять серверы репозитория ПО (Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Серверы репозитория ПО/<Сервер репозитория ПО> вкладка Основное) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Репозитории ПО

1.124. Update Policies - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список политик обновления ALD Pro (Установка и обновление ПО/Политики обновления ALD Pro);
- Видеть карточки политик обновления ALD Pro (Установка и обновление ПО/Политики обновления ALD Pro/<Политика обновления ALD Pro>).

Вместе с привилегией Computer groups - Read позволяет:

- Видеть список политик обновления ALD Pro в карточке группы компьютеров (Пользователи и компьютеры/Группы компьютеров /<Группа компьютеров>/вкладка Политики обновления).

Вместе с привилегией Computers - Read позволяет:

- Видеть список политик обновления ALD Pro в карточке компьютера (Пользователи и компьютеры/Компьютеры/<Компьютер>/вкладка Политики обновления).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Политики обновления ALD Pro

1.125. Update Policies - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые политики обновления ALD Pro (Установка и обновление ПО/Политики обновления ALD Pro).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Политики обновления ALD Pro

1.126. Update Policies - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Редактировать политики обновления ALD Pro (Установка и обновление ПО/Политики обновления ALD Pro/<Политика обновления ALD Pro>/вкладка Основное).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Политики обновления ALD Pro

1.127. Update Policies - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять политики обновления ALD Pro (Установка и обновление ПО/Политики обновления ALD Pro/<Политика обновления ALD Pro>/вкладка Основное).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Политики обновления ALD Pro

1.128. Update Policies Sources list - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять конфигурацией Sources list в политике обновления ALD Pro (Установка и обновление ПО/Политики обновления ALD Pro/<Политика обновления ALD Pro>/вкладка Sources list): редактировать.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Политики обновления ALD Pro

1.129. Update Policies Computers - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять составом компьютеров и групп компьютеров в политиках обновления ALD Pro (Установка и обновление ПО/Политики обновления ALD Pro/<Политика обновления ALD Pro>/вкладка Компьютеры): добавлять, удалять.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Политики обновления ALD Pro

1.130. Automation Tasks Journal - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список заданий автоматизации в журнале заданий (Автоматизация/Задания автоматизации/вкладка Журнал заданий);
- Видеть карточки заданий автоматизации в журнале заданий (Автоматизация/Задания автоматизации/вкладка Журнал заданий<Отчет о задании>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Автоматизация:

- Задания автоматизации

1.131. Automation Tasks Membership - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Запускать задания автоматизации (Автоматизация/Задания автоматизации/вкладка Каталог заданий автоматизации).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Автоматизация:

- Задания автоматизации

1.132. Installation Servers - Create

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые серверы установки ОС по сети (Автоматизация/Установка ОС по сети) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Автоматизация:

- Установка ОС по сети

1.133. Installation Servers - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять используемый DHCP-сервер и любой сайт сервера установки ОС по сети (Автоматизация/Установка ОС по сети/<Сервер установки ОС по сети> вкладка Основное) на указанный в привилегии;
- Обновлять сервер установки ОС по сети на указанном сайте (Автоматизация/Установка ОС по сети/<Сервер установки ОС по сети> вкладка Основное/кнопка «Обновить ALD Pro»).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Автоматизация:

- Установка ОС по сети

1.134. Installation Servers - Drop

Подробное описание

Привилегия позволяет :

- Удалять серверы установки ОС по сети (Автоматизация/Установка ОС по сети) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Автоматизация:

- Установка ОС по сети

1.135. Installation Servers - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список серверов установки ОС по сети (Автоматизация/Установка ОС по сети/вкладка Серверы установки ОС по сети);
- Видеть карточки серверов установки ОС по сети (Автоматизация/Установка ОС по сети/вкладка Серверы установки ОС по сети/<Сервер установки ОС по сети> вкладка Основное);
- Видеть перечень компьютеров (Автоматизация/Установка ОС по сети/вкладка Серверы установки ОС по сети/<Сервер установки ОС по сети> вкладка Перечень компьютеров);
- Видеть карточки компьютеров (Автоматизация/Установка ОС по сети/вкладка Серверы установки ОС по сети/<Сервер установки ОС по сети> вкладка Перечень компьютеров/ <компьютер>);
- Видеть список профилей загрузки (Автоматизация/Установка ОС по сети/вкладка Серверы установки ОС по сети/<Сервер установки ОС по сети> вкладка Профили загрузки);
- Видеть карточки профилей загрузки (Автоматизация/Установка ОС по сети/вкладка Серверы установки ОС по сети/<Сервер установки ОС по сети> вкладка Профили загрузки/ <Профиль загрузки>);
- Видеть журнал изменений (Автоматизация/Установка ОС по сети/вкладка Серверы установки ОС по сети/<Сервер установки ОС по сети> вкладка Основное/Журнал истории изменений).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Автоматизация:

- Установка ОС по сети

1.136. Installation Server Computers - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять компьютерами для сервера установки ОС по сети (Автоматизация/Установка ОС по сети/<Сервер установки ОС по сети>/вкладка Перечень компьютеров): добавлять, удалять.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Автоматизация:

- Установка ОС по сети

1.137. Installation Server Profiles - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять профилями загрузки для сервера установки ОС по сети (Автоматизация/Установка ОС по сети/<Сервер установки ОС по сети>/вкладка Профили загрузки): добавлять, редактировать, удалять.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Автоматизация:

- Установка ОС по сети

1.138. DNS Zones - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список зон DNS (Роли и службы сайта/ Служба разрешения имен/ вкладка Зоны DNS);
- Видеть карточки зон DNS (Роли и службы сайта/ Служба разрешения имен/<Зона DNS>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба разрешения имён

1.139. DNS Zones - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять зонами DNS (Роли и службы сайта/ Служба разрешения имен/<Зона DNS>): создавать, редактировать, удалять;

- Управлять записями ресурсов DNS (Роли и службы сайта/ Служба разрешения имен/<Зона DNS> вкладка Записи ресурсов DNS/ <Запись>): просматривать, добавлять, удалять, редактировать.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба разрешения имён

1.140. DNS Forward Zones - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список перенаправлений запросов (Роли и службы сайта/ Служба разрешения имен/ вкладка Перенаправление запросов);
- Видеть карточки перенаправлений запросов (Роли и службы сайта/ Служба разрешения имен/ вкладка Перенаправление запросов/ <Перенаправление запросов>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба разрешения имён

1.141. DNS Forward Zones - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять перенаправления запросов (Роли и службы сайта/ Служба разрешения имен/ вкладка Перенаправление запросов/ <Перенаправление запросов>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба разрешения имён

1.142. DNS Forward Zones - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять перенаправления запросов (Роли и службы сайта/ Служба разрешения имен/ вкладка Перенаправление запросов/ <Перенаправление запросов>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба разрешения имён

1.143. DNS Forward Zones - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые перенаправления запросов (Роли и службы сайта/ Служба

разрешения имен/ вкладка Перенаправление запросов/ <Перенаправление запросов>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба разрешения имён

1.144. DNS Global Configurations - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять глобальными конфигурациями DNS (Роли и службы сайта/ Служба разрешения имен/<Зона DNS> вкладка Глобальные конфигурации DNS): просматривать, добавлять, удалять, редактировать.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба разрешения имён

1.145. DHCP - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список серверов динамической настройки узла (Роли и службы сайта/ Служба

динамической настройки узла/вкладка Перечень серверов);

- Видеть карточки серверов динамической настройки узла (Роли и службы сайта/ Служба динамической настройки узла/вкладка Перечень серверов/<Сервер динамической настройки узла>);
- Видеть журнал изменений (Роли и службы сайта/ Служба динамической настройки узла/вкладка Перечень серверов/<Сервер динамической настройки узла>/Журнал истории изменений).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба динамической настройки узла

1.146. DHCP Servers - Create

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые серверы динамической настройки узла (Роли и службы сайта/ Служба динамической настройки узла/<Сервер динамической настройки узла> вкладка Основное) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба динамической настройки узла

1.147. DHCP Servers - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять любой сайт сервера динамической настройки узла (Роли и службы сайта/ Служба динамической настройки узла/<Сервер динамической настройки узла> вкладка Основное) на указанный в привилегии;
- Обновлять серверы динамической настройки узла на указанном сайте (Роли и службы сайта/ Служба динамической настройки узла/<Сервер динамической настройки узла> вкладка Основное/кнопка «Обновить ALD Pro»).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба динамической настройки узла

1.148. DHCP Configuration - Modify

Подробное описание

- Привилегия позволяет на сервере динамической настройки узла, расположенном на указанном сайте:
- Управлять конфигурациями скрипта и настройками сетевых интерфейсов (Роли и службы сайта/ Служба динамической настройки узла/<Сервер динамической настройки узла> вкладка Конфигурация скрипты и вкладка настройка сетевых интерфейсов): просматривать, добавлять, удалять, редактировать.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к

которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба динамической настройки узла

1.149. DHCP Servers - Drop

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять серверы динамической настройки узла (Роли и службы сайта/ Служба динамической настройки узла/<Сервер динамической настройки узла> вкладка Основное) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба динамической настройки узла

1.150. NTP Servers - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список внешних NTP серверов (Роли и службы сайта/Служба синхронизации времени/вкладка Внешний пул NTP-серверов);
- Видеть список корневых NTP-серверов домена (Роли и службы сайта/Служба синхронизации времени/вкладка Корневые NTP-серверы домена).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба синхронизации времени

1.151. External NTP Servers - Create

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Добавлять новые внешние NTP-серверы (Роли и службы сайта/Служба синхронизации времени/вкладка Внешний пул NTP-серверов).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба синхронизации времени

1.152. Root NTP Servers - Create

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые корневые NTP-серверы (Роли и службы сайта/Служба синхронизации времени/вкладка Корневые NTP-серверы домена).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба синхронизации времени

1.153. External NTP Servers - Drop

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять внешние NTP-серверы (Роли и службы сайта/Служба синхронизации времени/вкладка Внешний пул NTP-серверов).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба синхронизации времени

1.154. Root NTP Servers - Drop

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять корневые NTP-серверы (Роли и службы сайта/Служба синхронизации

времени/вкладка Корневые NTP-серверы домена).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба синхронизации времени

1.155. Print Servers - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список серверов печати (Роли и службы сайта/Служба печати);
- Видеть карточки серверов печати (Роли и службы сайта/Служба печати/<Сервер печати>/вкладка Основное);
- Видеть журнал изменений (Роли и службы сайта/Служба печати/<Сервер печати>/вкладка Основное/Журнал истории изменений).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба печати

1.156. Print Servers - Create

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые серверы печати (Роли и службы сайта/Служба печати) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба печати

1.157. Print Servers - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять любой сайт сервера печати (Роли и службы сайта/Служба печати/<Сервер печати> вкладка Основное) на указанный в привилегии;
- Обновлять серверы печати на указанном сайте (Роли и службы сайта/Служба печати/<Сервер печати> вкладка Основное/кнопка «Обновить ALD Pro»).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба печати

1.158. Print Servers - Drop

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять серверы печати (Роли и службы сайта/Служба печати) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба печати

1.159. Printers - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять принтерами серверов печати (Роли и службы сайта/Служба печати/<Сервер печати> вкладка Список принтеров): добавлять, удалять, редактировать, снимать задания печати на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба печати

1.160. File Servers - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список серверов общего доступа к файлам (Роли и службы сайта/Общий доступ к файлам/вкладка Перечень серверов);
- Видеть карточки серверов общего доступа к файлам (Роли и службы сайта/Общий доступ к файлам/вкладка Перечень серверов/<Сервер общего доступа к файлам>/вкладка Основное);
- Видеть список папок с общим доступом (Роли и службы сайта/Общий доступ к файлам/вкладка Перечень серверов/<Сервер общего доступа к файлам>/вкладка Общие папки);
- Видеть карточки папок с общим доступом (Роли и службы сайта/Общий доступ к файлам/вкладка Перечень серверов/<Сервер общего доступа к файлам>/вкладка Общие папки/<Общая папка>/вкладка Основное);
- Видеть журнал изменений (Роли и службы сайта/Общий доступ к файлам/вкладка Перечень серверов/<Сервер общего доступа к файлам>/вкладка Основное/Журнал истории изменений).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Общий доступ к файлам

1.161. File Servers - Create

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые серверы общего доступа к файлам (Роли и службы сайта/Общий доступ к файлам) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Общий доступ к файлам

1.162. File Servers - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет: - Изменять любой сайт сервера общего доступа к файлам (Роли и службы сайта/Служба общего доступа к файлам/<Сервер общего доступа к файлам> вкладка Основное) на указанный в привилегии; - Обновлять серверы общего доступа к файлам на указанном сайте (Роли и службы сайта/Служба общего доступа к файлам/<Сервер общего доступа к файлам> вкладка Основное/кнопка «Обновить ALD Pro»).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Общий доступ к файлам

1.163. File Server Folders - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять папками с общим доступом (Роли и службы сайта/Служба общего доступа к файлам/<Сервер общего доступа к файлам> вкладка Общие папки): просматривать, добавлять, удалять, редактировать, настраивать доступ пользователям/компьютерам на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Общий доступ к файлам

1.164. File Servers - Drop

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять серверы общего доступа к файлам (Роли и службы сайта/Служба общего доступа к файлам) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Общий доступ к файлам

1.165. Global Catalog - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список контроллеров домена с ролью глобального каталога (Роли и службы сайта/Служба глобального каталога).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба глобального каталога

1.166. Global Catalog - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые серверы с ролью глобального каталога (Роли и службы

сайта/Служба глобального каталога) на указанном сайте;

- Добавить роль глобального каталога при создании контроллера домена (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Контроллеры домена) при помощи признака «Назначить роль глобального каталога» на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба глобального каталога

1.167. Global Catalog - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять новые серверы с ролью глобального каталога (Роли и службы сайта/Служба глобального каталога) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Роли и службы сайта:

- Служба глобального каталога

1.168. Monitoring Event Logs - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список событий журнала мониторинга событий (Мониторинг/Журнал событий мониторинга).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Мониторинг:

- Журнал событий мониторинга

1.169. Monitoring Servers - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список серверов мониторинга (Мониторинг/Журнал событий мониторинга/вкладка Серверы мониторинга);
- Видеть карточки серверов мониторинга (Мониторинг/Журнал событий мониторинга/вкладка Серверы мониторинга/<Сервер мониторинга>/вкладка Основное);
- Видеть журнал изменений (Мониторинг/Журнал событий мониторинга/вкладка Серверы мониторинга/<Сервер мониторинга>/вкладка Основное/Журнал истории изменений).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Мониторинг:

- Журнал событий мониторинга

1.170. Monitoring Servers - Create

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые серверы мониторинга (Мониторинг/Журнал событий мониторинга/Серверы мониторинга) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Мониторинг:

- Журнал событий мониторинга

1.171. Monitoring Servers - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять любой сайт сервера мониторинга (Мониторинг/Журнал событий мониторинга/Серверы мониторинга/<Сервер мониторинга>) на указанный в привилегии;
- Обновлять сервер мониторинга на указанном сайте(Мониторинг/Журнал событий мониторинга/Серверы мониторинга/<Сервер мониторинга>/кнопка «Обновить ALD Pro»).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна

распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Мониторинг:

- Журнал событий мониторинга

1.172. Monitoring Servers - Drop

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять серверы мониторинга (Мониторинг/Журнал событий мониторинга/Серверы мониторинга/<Сервер мониторинга>) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Мониторинг:

- Журнал событий мониторинга

1.173. Dashboards - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть витрины мониторинга (Мониторинг/Витрины мониторинга).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Мониторинг:

- Витрины мониторинга домена

1.174. Event Log Servers - Create

Подробное описание

Привилегия позволяет на указанном сайте и подразделении:

- Создавать новые серверы журнала событий (Журнал событий/Серверы журнала событий) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Журнал событий:

- Серверы журнала событий

1.175. Event Log Servers - Drop

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять серверы журнала событий (Журнал событий/Серверы журнала событий) на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Журнал событий:

- Серверы журнала событий

1.176. Event Log Servers - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять любой сайт сервера журнала событий (Журнал событий/Серверы журнала событий/<Сервер журнала событий>) на указанный в привилегии;
- Обновлять серверы журнала событий на указанном сайте (Журнал событий/Серверы журнала событий/<Сервер журнала событий>/кнопка «Обновить ALD Pro»).

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Журнал событий:

- Серверы журнала событий

1.177. Event Log Servers - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список серверов журнала событий (Журнал событий/Серверы журнала событий);
- Видеть карточки серверов журнала событий (Журнал событий/Серверы журнала событий/<Сервер журнала событий>);
- Видеть журнал изменений (Журнал событий/Серверы журнала событий/<Сервер журнала событий>/вкладка Основное/Журнал истории изменений).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Журнал событий:

- Серверы журнала событий

1.178. Event Registration Rules - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список правил сбора событий (Журнал событий/Настройка сбора журнала событий);
- Видеть карточки правил сбора событий (Журнал событий/Настройка сбора журнала событий/<Правило сбора событий>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Журнал событий:

- Настройка сбора журналов событий

1.179. Event Registration Rules - Add

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Создавать новые правила сбора событий (Журнал событий/Настройка сбора журнала событий) на сервере, расположенном на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Журнал событий:

- Настройка сбора журналов событий

1.180. Event Registration Rules - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять параметры правил сбора событий (Журнал событий/Настройка сбора журнала событий/<Правило сбора событий>) на сервере, на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Журнал событий:

- Настройка сбора журналов событий

1.181. Event Registration Rules - Delete

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять правила сбора событий (Журнал событий/Настройка сбора журнала событий/<Правило сбора событий>) на сервере, расположенном на указанном сайте.

Для корректной работы роль, включающая в себя данную привилегию, должна распространяться на подразделение, в состав которого входят серверы или компьютеры, к которым применяются действия данной привилегии.

Привилегия может быть ограничена подразделением.

Привилегия может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Журнал событий:

- Настройка сбора журналов событий

1.182. MS AD and ALD Pro Controllers - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список контроллеров доменов AD (Модуль синхронизации/Настройки/вкладка Контроллеры домена AD);
- Видеть карточки контроллеров доменов AD (Модуль синхронизации/Настройки/вкладка Контроллеры домена AD/<Контроллер AD>);
- Видеть список контроллеров доменов ALD (Модуль синхронизации/Настройки/вкладка Контроллеры домена ALD);
- Видеть карточки контроллеров доменов ALD (Модуль синхронизации/Настройки/вкладка Контроллеры домена ALD/<Контроллер ALD>);
- Видеть содержимое вкладки Синхронизация паролей (Модуль синхронизации/Настройки/вкладка Синхронизация паролей).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Модуль синхронизации:

- Настройки

1.183. MS AD and ALD Pro Controllers - Create

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Добавлять новые контроллеры домена AD (Модуль синхронизации/Настройки/вкладка Контроллеры домена AD);
- Добавлять новые контроллеры домена ALD (Модуль синхронизации/Настройки/вкладка Контроллеры домена ALD);
- Получать файл ключа для синхронизации паролей AD ↔ ALD(Модуль синхронизации/Настройки/вкладка Синхронизация паролей).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Модуль синхронизации:

- Настройки

1.184. MS AD and ALD Pro Controllers - Modify

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Изменять контроллеры домена AD (Модуль синхронизации/Настройки/вкладка Контроллеры домена AD/<Контроллер AD>);
- Изменять контроллеры домена ALD (Модуль синхронизации/Настройки/вкладка Контроллеры домена ALD/<Контроллер ALD>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Модуль синхронизации:

- Настройки

1.185. MS AD and ALD Pro Controllers - Drop

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Удалять контроллеры домена AD (Модуль синхронизации/Настройки/вкладка Контроллеры домена AD/<Контроллер AD>);
- Удалять контроллеры домена ALD (Модуль синхронизации/Настройки/вкладка Контроллеры домена ALD/<Контроллер ALD>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Модуль синхронизации:

- Настройки

1.186. Organizational Units Mapping - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список сопоставлений подразделений (Модуль синхронизации/Источники/вкладка Сопоставление подразделений);
- Видеть карточки сопоставлений подразделений (Модуль синхронизации/Источники/вкладка Сопоставление подразделений/<Сопоставление подразделений>).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Модуль синхронизации:

- Источники

1.187. Organizational Units Mapping - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять карточками сопоставлений подразделений (Модуль синхронизации/Источники/вкладка Сопоставление подразделений/<Сопоставление подразделений>): создавать, редактировать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Модуль синхронизации:

- Источники

1.188. Synchronization Tree - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть структуру дерева синхронизации (Модуль синхронизации/Источники/вкладка Структура дерева синхронизации).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Модуль синхронизации:

- Источники

1.189. Synchronization Tree - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Проверять на наличие конфликтов синхронизации и решать их (Модуль синхронизации/Источники/вкладка Структура дерева синхронизации).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Модуль синхронизации:

- Источники

1.190. Attributes Mapping - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Видеть список атрибутов AD (Модуль синхронизации/Сопоставление атрибутов/вкладка Атрибуты AD);
- Видеть список атрибутов ALD (Модуль синхронизации/Сопоставление атрибутов/вкладка Атрибуты ALD);
- Видеть список сопоставлений атрибутов (Модуль синхронизации/Сопоставление атрибутов/вкладка Карта сопоставлений).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Модуль синхронизации:

- Сопоставление атрибутов

1.191. Attributes Mapping - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Управлять атрибутами AD (Модуль синхронизации/Сопоставление атрибутов/вкладка Атрибуты AD): создавать, удалять;
- Управлять атрибутами ALD (Модуль синхронизации/Сопоставление

атрибутов/вкладка Атрибуты ALD): создавать, удалять;

- Управлять сопоставлениями атрибутов (Модуль синхронизации/Сопоставление атрибутов/вкладка Карта сопоставлений): создавать, удалять.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Модуль синхронизации:

- Сопоставление атрибутов

1.192. Repository Versions - Manage

Подробное описание

Привилегия позволяет в указанном репозитории:

- Управлять версиями репозитория (Установка и обновление ПО/ Репозитории ПО/ вкладка Репозитории ПО/ <Репозиторий> вкладка Версии): просматривать, добавлять, удалять, редактировать.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Доступ к подразделам портала управления

Установка и обновление ПО:

- Репозитории ПО

1.193. IPA Servers - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Просматривать сервера.

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

1.194. Subsystems - Read

Подробное описание

Привилегия позволяет:

- Просматривать подсистемы (Управление доменом/Сайты и службы/вкладка Сайты).

Привилегия не может быть ограничена подразделением.

Привилегия не может быть ограничена сайтом.

Матрица привилегий

2.1. Обозначения

Обозначение	Описание
сп	Возможность ограничения области действия Сайтом и Подразделением
п	Возможность ограничения области действия Подразделением
но	Область действия Не может быть Ограничена

2.2. Управление доменом

Привилегии	Общая информация	Сайты и службы	Доп. Параметры ГП	Каталог заданий автоматизации	Службы и параметры Kerberos	Пользователи и группы	Интеграция с доменами	Роли и права доступа
Domain Info - Read	но							
Domain Controllers - Read		но						
Domain Controllers - Drop		сп						
Domain Controllers - Create		сп						
Site Parameters - Read		но						
Site Parameters - Add		но						
Site Parameters - Modify		но						
Site Domain Controllers - Add		но						
Site Parameters - Delete		но						
Replication Agreements - Read		но						
Replication Agreements - Add		но						
Replication Agreements - Modify		но						
Replication Agreements - Delete		но						
Domain Controllers - Modify		сп						
Sites - Read		но						
Computer Group Policy Additional Parameters - Read			но					
Computer Group Policy Additional Parameters - Manage			но					

continues on next page

Таблица 2.1 – продолжение с предыдущей страницы

Привилегии	Общая информация	Сайты и службы	Доп. Параметры ГП	Каталог заданий автоматизации	Службы и параметры Kerberos	Пользователи и группы	Интеграция с доменами	Роли и права доступа
User Group Policy Additional Parameters - Read			но					
User Group Policy Additional Parameters - Manage			но					
Automation Tasks - Read				но				
Automation Task Attributes - Manage				но				
Automation Task Script - Manage				но				
Automation Tasks Folders - Manage				но				
Automation Tasks - Manage				но				
Kerberos Services - Read					но			
Kerberos Services - Add					но			
Kerberos Services - Modify					но			
Kerberos Services - Delete					но			
Kerberos Configurations - Manage					но			
Users and Groups Settings - Read						но		
Users and Groups Settings - Manage						но		
Domain Integrations - Manage							но	
Roles - Read								но
Roles - Add								п
Roles - Modify								п
Roles Membership - Manage								п
Roles - Delete								п
Role Privileges - Add								п
Role Privileges - Modify								п
Role Privileges - Delete								п

2.3. Пользователи и группы

Привилегии	Организационная структура	Пользователи	Группы пользователей	Компьютеры	Группы компьютеров	Корзина
Organization Units - Add	п					
Organization Units - Delete	п					

continues on next page

Таблица 2.2 – продолжение с предыдущей страницы

Привилегии	Организационная структура	Пользователи	Группы пользователей	Компьютеры	Группы компьютеров	Корзина
Organization Units - Modify	п					
Organization Units - Read	но					
Users Password - Modify		п				
Users Block - Modify		п				
Users - Add		п				
Users - Modify		п				
Users - Read		но				
Users - Set organization unit		п				
Users - Move to trash		п				п
Users - Return from trash		но				п
Users - Delete from trash						но
Users - Read trash						но
User groups - Add			п			
User groups - Delete			п			
User groups - Modify			п			
User groups - Read			но			
User groups - Set group membership		п	п			
User groups - Set organization unit	п		п			
Computers - Delete				п		
Computers - Modify				п		
Computers - Read				но		
Computers - Remote access				п		
Computers - Set organization unit	п			п		
Computer groups - Add					п	
Computer groups - Delete					п	
Computer groups - Modify					п	
Computer groups - Read					но	
Computer groups - Set group membership				п	п	
Computer groups - Set organization unit	п				п	

2.4. Групповые политики

Привилегии	Групповые политики	Политики доступа к узлу	Политики повышения привилегий	Политики паролей
Group Policies - Read	но			
Group Policies - Add	но			
Group Policies - Modify	но			
Group Policies - Delete	но			
Group Policies Computer Parameters - Manage	но			
Group Policies User Parameters - Manage	но			
Group Policies Membership - Manage	п			
HBAC - Read		но		
HBAC Rules - Add		но		
HBAC Rules - Modify		п		
HBAC Rules - Delete		но		
HBAC Services - Add		но		
HBAC Services - Modify		но		
HBAC Services - Delete		но		
HBAC Service Groups - Add		но		
HBAC Service Groups - Modify		но		
HBAC Service Groups - Delete		но		
SUDO - Read			но	
SUDO Rules - Add			но	
SUDO Rules - Modify			п	
SUDO Parameters - Manage			но	
SUDO Rules - Delete			но	
SUDO Commands - Add			но	
SUDO Commands - Modify			но	
SUDO Commands - Delete			но	
SUDO Command Groups - Add			но	
SUDO Command Groups - Modify			но	
SUDO Command Groups - Delete			но	
Password Policies - Read				но
Password Policies - Add				но

continues on next page

Таблица 2.3 – продолжение с предыдущей страницы

Привилегии	Групповые политики	Политики доступа к узлу	Политики повышения привилегий	Политики паролей
Password Policies - Modify				но
Password Policies - Delete				но

2.5. Установка и обновление ПО

Привилегии	Политики ПО	Каталог ПО	Репозитории ПО	Политики обновления ALD Pro
Software Policies - Read	но			
Software Policies - Add	но			
Software Policies - Modify	но			
Software Policies - Delete	но			
Software Policies Configurations - Manage	но			
Software Policies Membership - Manage	но			
Software Catalog - Read		но		
Software Packages - Manage		но		
Software Templates - Manage		но		
Software Parameters - Manage		но		
Software Groups - Manage		но		
Software - Manage		но		

Привилегии	Политики ПО	Каталог ПО	Репозитории ПО	Политики обновления ALD Pro
Repositories - Add			но	
Repositories - Read			но	
Repositories - Modify			но	
Repositories - Delete			но	
Repository Servers - Create			сп	
Repository Servers - Read			но	
Repository Servers - Modify			сп	
Repository Servers - Drop			сп	
Update Policies - Read				но
Update Policies - Add				но
Update Policies - Modify				но
Update Policies - Modify				но
Update Policies Sources list - Manage				но
Update Policies Computers - Manage				п

2.6. Автоматизация

Привилегии	Задания автоматизации	Установка ОС по сети
Automation Tasks Journal - Read	но	
Automation Tasks Membership - Manage	п	
Installation Servers - Create		сп
Installation Servers - Modify		сп
Installation Servers - Drop		сп
Installation Servers - Read		но
Installation Server Computers - Manage		п
Installation Server Profiles - Manage		п

2.7. Роли и службы сайта

Привилегии	Служба разрешения имен	Служба динамической настройки узла	Служба синхронизации времени	Служба печати	Общий доступ к файлам	Служба глобального каталога
DNS Zones - Read	но					
DNS Zones - Manage	но					
DNS Forward Zones - Read	но					
DNS Forward Zones - Modify	но					
DNS Forward Zones - Delete	но					
DNS Forward Zones - Add	но					
DNS Global Configurations - Manage	но					
DHCP - Read		но				
DHCP Servers - Create		сп				
DHCP Servers - Modify		сп				
DHCP Configuration - Modify		сп				
DHCP Servers - Drop		сп				
NTP Servers - Read			но			
External NTP Servers - Create			но			
Root NTP Servers - Create			но			
External NTP Servers - Drop			но			
Root NTP Servers - Drop			но			
Print Servers - Read				но		
Print Servers - Create				сп		
Print Servers - Modify				сп		
Print Servers - Drop				сп		
Printers - Manage				сп		
File Servers - Read					но	
File Servers - Create					сп	
File Servers - Create					сп	
File Server Folders - Manage					сп	
File Servers - Drop					сп	
Global Catalog - Read						но
Global Catalog - Add						сп
Global Catalog - Delete						сп

2.8. Мониторинг

Привилегии	Журнал событий мониторинга	Витрины мониторинга домена
Monitoring Event Logs - Read	но	
Monitoring Servers - Read	но	
Monitoring Servers - Create	сп	
Monitoring Servers - Modify	сп	
Monitoring Servers - Drop	сп	
Dashboards - Read		но

2.9. Журнал событий

Привилегии	Серверы журнала событий	Настройка сбора журналов событий
Event Log Servers - Create	сп	
Event Log Servers - Drop	сп	
Event Log Servers - Modify	сп	
Event Log Servers - Read	но	
Event Registration Rules - Read		но
Event Registration Rules - Add		сп
Event Registration Rules - Modify		сп
Event Registration Rules - Delete		сп

2.10. Модуль синхронизации

Привилегии	Настройки	Источники	Сопоставление атрибутов
MS AD and ALD Pro Controllers - Read	HO		
MS AD and ALD Pro Controllers - Create	HO		
MS AD and ALD Pro Controllers - Modify	HO		
MS AD and ALD Pro Controllers - Drop	HO		
Organizational Units Mapping - Read		HO	
Organizational Units Mapping - Manage		HO	
Synchronization Tree - Read		HO	
Synchronization Tree - Manage		HO	
Attributes Mapping - Read			HO
Attributes Mapping - Manage			HO